

# Mist 設定マニュアル

## - Site configuration -

# プロキシサーバーの設定

---

ジュニパーネットワークス株式会社  
2021年10月 Ver 1.0.1


JUNIPER   
driven by Mist AI

# はじめに


- ❖ 本マニュアルは、『プロキシサーバーの設定』について説明します
- ❖ 手順内容は 2021年7月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております  
実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認下さい  
<https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/>
- ❖ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります  
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください  
<https://www.mist.com/documentation/>
- ❖ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション&テクニカル情報サイト」に掲載しております  
<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html>

# プロキシサーバーの設定

1. [Organization] から [Site Configuration] を選択します



2. 対象となる Site を選択します



# プロキシサーバーの設定

3. プロキシサーバーの設定は「Site Proxy」で行います  
プロキシサーバーの URL を入力します

Site Proxy

Proxy URL

http://username:password@proxy.internal:8080

## 入力例

- ・ 認証無し  
http://192.168.10.10:3128
- ・ BASIC認証  
https://username:password@192.168.10.10:3128

4. [Save] をクリックし変更内容を保存します

Settings

Delete Organization Save Cancel

Management Connection

DHCP


L2TP Management Tunnel

Mist Tunnel

Support Access

Allow Mist Support Team to access your Mist Organization

# プロキシサーバー環境下における注意事項



- プロキシサーバーがダウンした場合  
プロキシサーバー経由で Mist Cloud へアクセスしている環境で、プロキシサーバーがダウンした場合、Mist Cloud へのアクセスが出来なくなります  
この場合、プロキシサーバーの復旧と共に Mist Cloud へのアクセスも復旧します
- プロキシサーバーの設定変更（認証パスワードの変更など）  
プロキシサーバー環境下で、プロキシサーバーの設定変更を行う際プロキシサーバー側の設定を先に変更すると、Mist Cloud との疎通が取れなくなるため、「Site Proxy (P.4 項番3)」の設定変更が出来なくなります  
この場合、Mist Cloud へのアクセスにプロキシサーバーを経由しない回線が必要となります